

Altinnintegrasjon

Logg inn på <https://www.altinn.no> og velg selskap.

Dersom:

- Integrasjonen kun gjelder ett selskap velger en å representere det aktuelle selskapet.
- Integrasjonen skal gjelde flere selskaper hvor regnskapsfører-/revisjonsselskap er tildelt roller, **velger en å representere regnskapsfører-/revisjonsselskapet.**

Dersom det ikke allerede er satt opp, gå til «Min Profil» > «Avanserte innstillinger». Fyll ut «**Mobilnummer**» og klikk «Endre passord». «**Brukernavn**» er valgfritt å bruke – Hvis blankt brukes fødselsnummer, 11 siffer.



Avanserte innstillinger

Innloggingsinformasjon

Brukernavn

[Endre passord](#)

Mobilnummer

Tillat innsending på sikkerhetsnivå 3

Tillat innsending fra applikasjon eller system med dette brukernavnet og passordet

Lagre

Gå deretter til «**Registrer datasystem**» (Man må sørge for at en har valgt å representere det aktuelle selskapet integrasjonen skal gjelde for i forkant, ref. tidligere punkt.).

Skriv en beskrivelse, f.eks. «Prisolve» og velg Prisolve fra «Type datasystem». Fyll inn begge feltene for «Passord».

Registrer datasystem

Her kan du registrere datasystem som skal kommunisere med Altinn. Passordet som du legger inn og ID-en du får oppgitt skal sammen brukes når du skal sende noe inn.

Beskrivelse

Type datasystem

Obs! Gi systemet et navn slik at du kjenner det igjen. Du kan kalle det hva du vil, men husk at alle som har tilgang til denne profilen kan se det.

Passord

Bekreft passord

Legg til

ID	Beskrivelse	Handlinger
955044	prisolve	Rediger ✖

Gå til «**Oppdatere transaksjoner**» øverst i menyvalget i applikasjonen. Om selskapet er satt opp med API-integrasjon scroll forbi «**Oppdatere transaksjoner**» til «**Oppdatere fra Altinn**» vises.

Oppdatere fra Altinn

Velg

- Klient Systemnummer
- Selskap Systemnummer

Registere /Redigere Altinn Oppsett

Systemnummer:

5454543

Systempassord:

.....

Lagre

Tilbake

Dersom systemnummer (/system-id) er registrert på revisjon-/regnskapselskapet i Altinn kan dette legges inn på «Klient»-nivå i Prisolve. Dersom systemnummeret gjelder kun for ett selskap må det registreres på selskapsnivå.

For å oppdatere fra altinn legg inn «**Fødselsnummer**» (eller valgt brukernavn) og valgt passord under «Min profil» og «**Avansterede innstillinger**» i Altinn.

Klikk på «**Hent SMS-kode**» og legg denne inn i feltet «**SMS-kode**»

Til slutt kan man klikke på «**Oppdatere i Prisolve**» for å hente data fra Alltinn.

Oppdatere fra Altinn

Fødselsnummer / Brukernavn

Brukerpassord

SMS-kode

Hent SMS-kode

Oppdatere i Prisolve